

# WebARENA SuiteX V2

## Movable Type6インストールマニュアル (標準MySQL)

作成:2014年5月

Ver.1.2

## ● 注意事項

- ・ Movable Typeはシックス・アパート株式会社の提供するソフトウェアです。
- ・ 本案内は 標準データベース を使用して、手動でインストールを行う方法です。  
ここではMovable Typeのパッケージを入手されている前提で、基本的な設置手順を掲載しております。使用方法等についてはサポートを行っておりません。  
このマニュアルの記載はNTTPCで行っておりますので、このマニュアルの内容についてのお問い合わせはWebARENA SuiteXテクニカルサポート担当までお願いいたします。
- ・ WebARENA SuiteXではリソースを公平に使用いただけるよう、サーバ側で幾つかの制限を設定しております。使用形態にもよりますが、データを多くサーバ上に置かれている場合、再構築時に Internal Server Error が発生する可能性がありますので、データ量を減らす等の措置をご検討ください。
- ・ Movable Typeのライセンスにつきましては、シックス・アパート株式会社にお問合せください。

## ● インストール時の注意事項

- ・ 次のサービスを前提とした動作検証を実施しています。
  - ・ サービス: WebARENA SuiteX V2
  - ・ データベース: 標準データベースMySQL
  - ・ Movable Type6.x 系
  - ・ ドメイン設定ツール未使用
  - ・ Movable Type は、個人利用を想定。
- ・ /home 配下にベーシック認証が設定されているとインストールができません。
- ・ インストール時に「モジュールが見つかりません」といったメッセージが表示されますがインストールに影響はございません。

## ● 制限事項

- ・ 投稿時の日時指定機能について  
WebARENA SuiteXではcron機能はご提供していないため、投稿時の日時指定機能はご利用になれません。
- ・ ブログスタイルの選択  
ブログのデザイン設定でブログスタイルの選択ができますが、WebARENA SuiteXのサーバ側で行っているリソース制限により、MT5スタイルライブラリなど外部サーバからデザインの取得ができません。

## ● 本マニュアルについて

- ・ 本マニュアルは、以下の内容を想定した説明となります。

サービス	WebARENA SuiteX V2
SSL対応	独自SSLをご利用のお客さまは、対応可能です。 CGIインストール時にSSL用のディレクトリを選択してください。
FTPソフトウェア	WinSCP、FFFTP
データベース	標準データベースMySQL
ウェブサイトのURL	http(s)://ドメイン名/
設置先ディレクトリ	/home/mt    SSLの場合: /ssl/home/mt


# 1. FTPソフトの設定

サーバーにファイルをアップロードする方法をご案内します。

- ① FFFTPやWinSCPなどのソフトウェアを用意してください。
- ② admin もしくは Web特権ユーザ(webadmin1、webadmin2、webadmin3)アカウントを使用してSuiteXに接続します。
- ③ お客様端末(パソコン)にから、/home などに必要なデータをアップロードします。

## FTPソフトの設定内容

プロトコル	FTP
FTPサーバー(ホスト)名	サーバーのIPアドレス
アカウント	admin
ポート番号	21
ユーザ名	admin
パスワード	adminのパスワード
パッシブモード接続	オン



ssl は、SSLオプションをご契約のお客さまのみ表示されます。

標準データベースを使用した設定をご案内します。

- 初期状態では3つ全てのMySQLデータベースは「OFF」の状態になっています。「OFF」の状態ではphpMyAdmin含め、全ての環境からアクセス及び管理設定を行うことができません。ご利用の際はお客様のサイトマネージャーより以下の手順にて使用するデータベースの設定を「ON」にしてください。


- ① サイトマネージャーにログインします。
- ② Web&FTP管理 → MySQL管理 → MySQLのON-OFF をクリックします

後ほど使用しますので、次の情報を控えていただくことをおすすめします。

DB名

DBユーザ名

DBパスワード



MySQLデータベース ON-OFF

MySQLデータベース「d0267yw2db1」を、初期化しました。  
現在、すべてのDBがOFFに設定されています。

**DB管理ツール** [phpMyAdminを開く]  
ユーザ名にはDBユーザ名を、パスワードにはサイト管理者(admin)のパスワード(※パスワード変更している場合は変更後のパスワード)を入力してください。


**データベース1**

DB名	<input type="text"/>
DBユーザ名	<input type="text"/>
DBパスワード	※パスワードについての詳細は、このページ最下部の注意事項をお読みください。
DB初期化	<input type="checkbox"/> このDBのデータを完全に消去する <input type="button" value="実行"/>
ON/OFF	<input checked="" type="radio"/> ONにする <input type="radio"/> OFFにする <input type="button" value="設定"/>

### 3. Movable Typeのインストール

Movable Type6 をダウンロードして解凍します。


- 1 MovableType.jp (<http://www.movabletype.jp/>)にアクセスし、最新版のMovableType(ここでは6)のダウンロード手続きを行ってください。
- 2 ダウンロードしたMovableTypeのパッケージを解凍します。




Movabe Type6 をアップロードします。

- 3 FTPソフトを使用して、SuiteXに接続し、/home 直下に mt という名称のフォルダを作成してください。

**https:// で運用する場合は、/ssl/home 直下に作成してください。**




- 4 解凍した全てのファイルを /home/mt にアップロードしてください。



パーミッションを変更します。

5 種類がCGIのパーミッションを700に変更してください。ファイル選択 → 右クリック → [ 属性の変更 ]



The screenshot shows a file manager window with a "属性の変更" (Change Properties) dialog box open. The dialog box has three sections: "オーナー" (Owner), "グループ" (Group), and "その他" (Other). In the "オーナー" section, the checkboxes for "呼出" (Execute), "書込" (Write), and "実行" (Execute) are all checked. In the "その他" section, the "現在の属性" (Current permissions) field is set to "700". The "グループ" section has all checkboxes unchecked. The "実行" (Execute) checkbox in the "その他" section is also checked. The dialog box has "OK", "キャンセル" (Cancel), and "ヘルプ" (Help) buttons.

The file list in the background shows the following files and their permissions:

名前	日付	サイズ	種類	属性	所有者
tmpl	2014/05/16...	<DIR>		rw-r--...	admin
tools	2014/05/16...	<DIR>		rw-r--...	admin
index.html	2014/03/26...	17,198	html	rw-r--...	admin
mt-atom.cgi	2014/03/26...	345	cgi	rw-r--...	admin
mt-check.cgi	2014/03/26...	30,483	cgi	rw-r--...	admin
mt-comments.cgi	2014/03/26...	348	cgi	rw-r--...	admin
mt-config.cgi-original	2014/03/26...	1,571	cgi-original	rw-r--...	admin
mt-cp.cgi	2014/03/26...	561	cgi	rw-r--...	admin
mt-data-api.cgi	2014/03/26...	347	cgi	rw-r--...	admin
mt-feed.cgi	2014/03/26...	353	cgi	rw-r--...	admin
mt-ftsearch.cgi	2014/03/26...	356	cgi	rw-r--...	admin
mt-search.cgi	2014/03/26...	346	cgi	rw-r--...	admin
mt-sp.cgi	2014/03/26...	586	cgi	rw-r--...	admin

The status bar at the bottom shows: "226 Transfer complete", "ファイル一覧の取得は正常終了しました。(2332 Bytes)", "選択15個 (36.83K Bytes)", "ローカル空 860407.08M Bytes", and "転送待ちファイル0個".



# 3. Movable Typeの動作環境確認

Movabe Type6 の動作環境確認を行います。

- 1 ブラウザを起動し、アドレスバーに  
http(s)://お客さまドメイン名/mt を入力してください。



- 2 ブラウザを起動し、アドレスバーに  
http(s)://お客さまドメイン名/mt を入力してください。



- 3 [次へ] をクリックします。



Movabe Type6 のデータベース設定を行います

#### 4 データベースの情報を入力してください。

##### ■ データベースの設定

データベースの種類	MySQLデータベース(推奨)
データベースサーバ	localhost
データベース名	お客様のDB名 *1
ユーザー名	お客様のDBユーザー名 *1
パスワード	DBのパスワード *1

\*1 : 標準データベースの情報は、  
Web&FTP管理 → MySQL管理 → MySQLのON-OFF  
からご確認ください。

#### 5 [次へ] をクリックしてください。



データベース設定

データベース接続に必要な情報を入力してください。

データベースの種類  
MySQLデータベース(推奨) ▼

データベースサーバ  
localhost  
通常「localhost」のまま構いません。

データベース名

ユーザー名

パスワード

[高度な設定](#)

接続テスト 戻る



データベース設定

データベースの設定を完了しました。次のステップへ進みます。

[現在の設定を表示](#)


次へ 戻る

Movable Type6 のメールの設定を行います

## 6 メール の 情報を入力してください。

### ■ メール の 設定

システムメールアドレス	Fromに設定するメールアドレス
メール送信プログラム	Sendmail
Sendmailのパス	/user/sbin/sendmail



Movable Type

### メール設定

Movable Typeはパスワードの再設定や、新しいコメントの通知などをメールでお知らせします。これらのメールが正しく送信されるよう設定してください。

システムメールアドレス \*


このメールアドレスはMovable Typeから送られるメールのFrom:アドレスに利用されます。メールはパスワードの再設定、コメント投稿者の登録、コメントやトラックバックの通知、ユーザーまたはIPアドレスのロックアウト、その他の場合に送信されます。

メール送信プログラム

sendmailのパス \*

[次へ](#) [テストメールを送信](#) [戻る](#)

## 7 [ 次へ ] をクリックしてください。



Movable Type

### 構成ファイル

Movable Type Proの設定を完了しました。

[次へ](#)

Movable Typeのアカウントとウェブサイトの設定を行います

8 メール情報を入力し、[ 次へ ] をクリックしてください。

ユーザー名	任意の名称 (Movable Typeへログイン時に使用する名前)
表示名	投稿公開時に、ブログに表示される名前
電子メール	メールアドレス
パスワード	インストール跡に Movable Typeにログインするときのパスワード
パスワード確認	パスワードをもう一度入力します。

9 [ インストール ] をクリックしてください。

ウェブサイト名	ウェブサイトのタイトル
ウェブサイトURL	http(s)://ドメイン名/ *2
ウェブサイトパス	/virtual/IPアドレス/
テーマ	任意
タイムゾーン	任意

\*2 : <http://ドメイン名/> で表示させることができます。



Movable Type  
アカウントの作成  
システム管理者のアカウントを作成してください。作成が完了すると、データベースを初期化します。

ユーザー名

表示名

電子メール

使用言語  
日本語

パスワード  
  
パスワードを入力してください。(8文字以上)

パスワード確認



Movable Type  
最初のウェブサイトを作成  
ウェブサイトを構築するには、ウェブサイトURLとファイルパスが正しく設定しなければなりません。

ウェブサイト名

ウェブサイトURL

ウェブサイトパス

\*ウェブサイトパスはウェブサーバーがウェブサイトの構築時に使うディレクトリです。ディレクトリにはウェブサーバーの書き込み権限が必要です。

テーマ  
Rainier

タイムゾーン  
UTC+9(日本標準時)


Movable Type6 のアカウントとウェブサイトの設定を行います

10 「インストールを完了しました」というメッセージが表示されたことを確認してください。

[ Movable Typeにアサイン ] をクリックしてください。

9 Movable Type の管理画面が表示されます。

記事を投稿した後、**http(s)://ドメイン名/** でアクセスできることを確認してください。



以上で、設定は完了です。

インストール方法でご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

SuiteX テクニカルサポート [suitex-tec@arena.ne.jp](mailto:suitex-tec@arena.ne.jp)

Movable Typeのご利用方法、カスタマイズ、インテグレート等のサポートは承っておりません。  
ご不明な点はMovable Typeの提供元サイトなどをご参照ください。

**安全にMovable Typeをご利用になるために、最新版へのバージョンアップをお心がけください。 13**