NTTPC communications (0)

# WebARENA SuiteX V2 EC-CUBE 2.13 インストールマニュアル(標準MySQL+非SSL)

作成:2014年2月 Ver.1.1

株式会社 NTTPCコミュニケーションズ

## ● 注意事項

- ・ EC-CUBEは株式会社ロックオンの提供するソフトウェアです。
- ここでは株式会社ロックオンから提供されているEC-CUBEバージョン2.13のパッケージをご利用される前提で、基本的な 設置手順を掲載しております。
- ・ EC-CUBEのご利用方法、カスタマイズ、インテグレート等のサポートは承っておりません。 ご不明な点はEC-CUBEマニュアルサイトなどをご参照ください。

### ● 動作環境について

- 次のサービスを前提とした動作検証を実施しています。
  - ・ サービス: WebARENA SuiteX V2
  - データベース:標準データベースMySQL
  - EC-CUBEのURL:非SSL(http://)
  - EC-CUBE 2.13 をインストール
- マルチドメイン設定ツール未使用
- 本インストール手順は『標準データベースMySQL』を利用し、動作確認を行っています。 その他データーベースご利用の場合、正常に動作しませんのでご注意下さい。
- マルチドメイン設定ツールを使用した環境下では、一部ページでURLの表示が「http://マルチドメイン/マルチドメイン/」となることが確認されております。弊社ではマルチドメイン設定ツールを使用した環境下での動作保障は行っておりません。
- ご使用できるお客さま
  - 設置はサイト管理者(admin)及び、Web特権ユーザーだけが行えます。Webユーザーは設置できません。
     設置したEC-CUBEは、通常のWebコンテンツと同様にインターネット上に
     公開されますので、サイト管理者(admin)以外のお客さまもご利用頂くことができます。

# ●本マニュアルについて

•

本マニュアルは、以下の内容を想定した説明となります。

htmlディレクトリの中身アップロード先	SuiteX V2 の /home
dataディレクトの中身アップロード先	SuiteX V2の /data/
EC-CUBEのトップページURL	http://お客さまドメイン名/
EC-CUBEの管理画面URL	http://お客さまドメイン名/ecadmin
SSL対応	非対応
FTPソフトウェア	WinSCP

## EC-CUBEインストール手順

EC-CUBE2.13 をダウンロードして、お客さまの端末(パソコン)に保存します。

1-1 EC-CUBEのオフィシャルサイトにアクセスし、最新版をダウンロードします。



EC-CUBE2.13.zipを解凍します。

**1-2** ダウンロードしたデータ eccube-2.13.1.zip を[右ク リック] → [ すべて展開 ] します。 **1-3**「EC-CUBE(バージョン番号)」フォルダ内に「data」 「docs」「html」「test」「tests」フォルダと複数のファイルが 生成されます。





2. EC-CUBEのアップロード FTPSの設定 **NTT**PC communications  $(\mathbf{O})$ 

FFFTPやWinSCPなどのアプリケーションを使用して、お客さま端末(パソコン)からサーバーにファイルのアッ プロードを行います。

ここでは、代表的なメールソフトとしてWinSCPの設定方法をご案内します。

\*WinSCPは、お客さまにて入手し、お客さま端末(パソコン)にあらかじめインストールを行ってください。

**2-1** WinSCPを起動し、必要な情報を設定。[ログイン]をクリックします。

				📩 WinSCP ログイン	/			
プロトコル	FTP			Vew Site		1 セッション ファイルプロトコル(F	) 暗号化(E)	
暗号化	TLS 明確な暗号					FTP 本7 上条(H)	▼ TLS 明確な暗号	
ホスト名	SuiteXのIPアドレス					10日1日 255.255.255.255 ユーザ名(山)	パスワード(巴)	21
ポート番号	21					admin 回 匿名ログイン(N	)	·
ユーザ名	admin	Advanced Site Settings			? ×	保存(5)	キャンセル	Advanced
パスワード	adminのパスワード	環境 ディレクトリ 3 デみ箱	プロトコルオプション アカウント(A)			0		2
・ パッシブ モード接続	オン	ー FTP 1括初 一 プロキシ - TLS/SSL			*			
			Use MLSD command for dire 隠しファイルを表示(S):	ectory listing	<b>自動 ▼</b> 自動 ▼	▼ [2	ログイン 🔽 閉じる	/↓プ( <u>H</u> )
			パッシブモード接続でIPアドし	レスを強制する(E):	オン・・			
					4			
			5					
			ſ	OK ++>>12/	เป็นเวิย			
								7

# 2. EC-CUBEのアップロード FTPSの設定

### 2-2 右側に home、data といったフォルダが表示されたら接続成功です。



# 3. データベースの設定

標準データベースを使用した設定をご案内します。

- 初期状態では3つ全てのMySQLデータベースは「OFF」の状態になっています。「OFF」の状態では phpMyAdmin含め、全ての環境からアクセス及び管理設定を行うことができません。 ご利用の際はお客さまのサイトマネージャーより以下の手順にて使用するデーターベースの設定を 「ON」にしてください。
- 3-1 サイトマネージャーにログインします。
- **3-2** Web&FTP管理  $\rightarrow$  MySQL管理  $\rightarrow$  MySQLのON-OFF をクリックします。

後ほど使用しますので、次の情報を控え ていただくことをおすすめします。



4. EC-CUBEのインストール

4-1 以下のURLにアクセスして、インストール画面を表示させます。[次へ進む]をクリックします。

<u>http://お客さまのIPアドレス</u> or ドメイン名/install

EC-CUBEのインストールを開始します。 文へ進む ②	
<b>4-2</b> チェック結果に問題がなければ [次へ進む]を クリックします。	チェック結果 >> ○: アクセス権限は正常です。
	必要なノアイルのコピーを開始します。 ③ 首へ戻る 次へ進む ②

NTTPC communications (O)

4-3 必要なファイルのコピーに成功したら [次へ進む]をクリックします。

必要なファイルのコピー		ECICUBE
/virtual/ /virtual/ /virtual/ /virtual/ /virtual/ ー成功 /virtual/ コピー成功	<pre>//home/upload/save_image/ice130.jpg: コピー成功 //home/upload/save_image/ice260.jpg: コピー成功 //home/upload/save_image/ice500.jpg: コピー成 //home/upload/save_image/nabe130.jpg: コピー成 //home/upload/save_image/nabe500.jpg: コピー成 //home/upload/save_image/noimage_main.png: コピー成 //home/upload/save_image/noimage_main_list.jpg</pre>	b ▲ b 功功功功 <u>;</u>
必要なファイルのコピーを開	始します。	T
	③ 前へ戻る 次へ進む ●	

11

4-4 ECサイトの設定とWebサーバーの設定を行います。

下の表を参考に入力の上、[次へ進む]をクリックしてください。

#### ECサイトの設定

店名	お客さまの店名を入力してください。
メールアドレス	受注メールなどのあて先を入力してください。
ログインID	管理画面にログインするためのID
パスワード	管理画面にログインするIDのパスワード

#### ■ 管理機能の設定

ディレクトリ	管理機能にアクセスするためのログイン画 面URLです。 http://example.com/ecadminの場合は、 ecadminiと入力してください。
SSL接続	チェックは入れない
IP制限	任意で入力してください。

#### ■ Webサーバーの設定

URL(通常)	インストールされたURLが表示されています のでご確認ください。
URL(セキュ ア)	通常と同じURLを入力してください。
IP制限	任意で入力してください。

	NTTPC7FZ	
店名 <mark>※</mark>	あなたの店名をご記入くたさい。	
メールアドレス <del>※</del>	taro@ example.com 受注メールなどの宛先になります。 (例) eccube@example.com	
ログインID <mark>※</mark> 半角英数字4~50文字	管理機能にログインするためのDDです。	
パスワード <mark>※</mark> 半角英数字4~50文字	管理機能にログインするためのパスワードです。	

#### 管理機能の設定

ディレクトリ※ 半角英数字4~50文字	管理機能にアクセスする下記LFLの [管理機能ディレクトリ]の部分です。 http://testname.dcsuite.jp/ <b>[管理機能ディレクトリ]</b> /
SSL制限	<ul> <li>SSLを強制する。</li> <li>管理機能へのアクセスをSSL経由(https)の接続に準限します。</li> </ul>
IP制B	管理機能へのアクセスを特定のIPアドレスからの接続のみに制限します。 アクセスを許可するIPアドレスを行うつ入力してください。 何も入力しない場合は全てを許可します。

#### WEBサーバーの設定

URL(通常) <mark>※</mark>	http://example.com/	
URL(セキュア)米	http://example.com/	
共通ドメイン	通常LFLとセキュアLFLでサブドメインが異なる場合に指定します。	

#### >> オブション設定



**NTT**PC communications



4-5 データーベースの設定を行います。

### ■ データベースの設定

DBの種類	MySQL を選択します。
DBサーバー	127.0.0.1
ポート	入力不要
DB名	お客さまのDB名 <mark>*</mark> 1
DBユーザ	お客さまのDBユーザ名 <mark>*</mark> 1
DBパスワード	DBのパスワード <mark>*</mark> 1

\*1:標準データベースの情報は、

Web&FTP管理 → MySQL管理 → MySQLのON-OFF からご確認ください。

Bサーバー	127.0.0.1
<	
B名 <mark>※</mark>	お客さまのDB名
Bユーザ <mark>※</mark>	お客さまのDBユーザ名
Bバスワード <mark>※</mark>	お客さまのDBパスワード

データベースの初期化	JECICUBE.
接続情報: MySQL 5.1.36-community-log データベースの初期化を開始します。 ※すでにテーブル等が作成されている場合は中断されます。 「データベースの初期化処理を行わない	

4-6 [次へ進む]をクリックします。

JECICUBE.

D

### 4-7 [次へ進む]をクリックしてください。



JECICUBE.

### 4-8 任意に選択し、[次へ進む]をクリックします。



サイト情報について

#### JECICUBE.

**4-9** 『インストールが完了しました。』のメッセージが 表示されましたら、インストール作業の完了です。

[管理画面ヘログインする]をクリックし、 管理画面にログインしてください。

- 4-10 ページ上部に赤字のエラーメッセージが表示されていますので、/hoome/install/index.phpを 削除してください。
- EC CUBE インストールが完了しました。 管理画面にログインできます。 先ほど登録したID、パスワードを用いてログインしてください。 管理画面へログインする ●

#### >> /install/index.php は、インストール完了後にファイルを削除してください。



4-11 これでインストール作業は完了です。

EC-CUBEの設定は、手順 4-4 で設定した管理画面にログインして行ってください。



インストール方法でご不明な点がございましたら、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

SuiteX テクニカルサポート <u>suitex-tec@arena.ne.jp</u>

EC-CUBEのご利用方法、カスタマイズ、インテグレート等のサポートは承っておりません。 ご不明な点はEC-CUBEマニュアルサイトなどをご参照ください。